

Solución Windows 8 Wi-Fi desconectado (Wi-Fi Off)

Recientemente he tenido un problema con **Windows 8** y la tarjeta de red **inalámbrica**. Tras estar funcionando durante varios meses en el portátil sin mayor problema, un día al intentar conectarme a una red no aparecía ninguna en la lista, y en su lugar aparecía el mensaje **Wi-Fi Desconectado (Wi-Fi Off)**.

El problema es que la tarjeta de red **Wifi** se desconecta, y no parece haber forma de volver a activarla. En teoría con la tecla FN+F3 del teclado de mi portátil se debería arreglar, pero no había manera.

Tras probar varias cosas, la única forma de hacer que volviese a funcionar fue actualizando la **BIOS** de mi PC. Antes de hacer esto como solución final, os recomiendo que probéis alguna de las siguientes cosas:

1. En el caso de que el portátil tenga un interruptor físico, mirar que esté encendido. Probar también con la combinación de teclas FN+F_ correspondiente.
2. Mirar que no tengamos la tarjeta en modo avión. En la barra de configuración de redes de Windows 8 aparece una opción para establecer este modo, que apaga todos los dispositivos inalámbricos.
3. **Deshabilitar** y habilitar de nuevo la **tarjeta de red**. Desde cualquier carpeta, hacemos click derecho en Equipo, Administrar y ahí buscamos Administrador de dispositivos. Buscamos la **tarjeta de red Wifi** en la lista, doble click y en la pestaña Controlador hacemos click en Deshabilitar. Tras aplicar, la habilitamos de nuevo y reiniciamos.
4. Desinstalar el controlador y reinstalarlo luego. Para desinstalarlo es igual que en el punto 2 pero en vez de Deshabilitar, Desinstalar.
5. Instalar los últimos **drivers**.
6. Instalar todas las **actualizaciones** de **Windows 8** disponibles hasta la fecha.
7. Restaurar el equipo a un estado anterior.

Si nada de eso funciona, podéis intentar lo que a mi me funcionó, actualizar la BIOS. Cada **portátil** es distinto, debéis de ir a la web del fabricante del vuestro, buscar la BIOS correspondiente y seguir las instrucciones.

Proveedor del controlador: Microsoft
Fecha del controlador: 20/10/2011
Versión del controlador: 8.1.1020.2011
Firmante digital: Microsoft Windows

- | | |
|----------------------------------|--|
| Detalles del controlador | Ver detalles de los archivos del controlador. |
| Actualizar controlador... | Actualizar el software de controlador de este dispositivo. |
| Revertir al controlador anterior | Si después de actualizar el controlador el dispositivo no funciona correctamente, revertir al controlador instalado previamente. |
| Deshabilitar | Deshabilita el dispositivo seleccionado. |
| Desinstalar | Desinstalar el controlador (avanzado). |