

Tutorial: Macros de ratón y teclado.


Si tienes que hacer **tareas repetitivas** con el **ratón**, el **teclado** o una combinación de ambos, un programa de **gestión de macros** te ahorrará mucho tiempo.

¿Que es una macro? Una serie de movimientos de ratón y/o pulsaciones de teclas que se ejecutan en un orden determinado (estrictamente y según la [wikipedia](http://es.wikipedia.org) "grupos de instrucciones que tienen un seguimiento cronológico usadas para economizar tareas").


Hay muchos **programas** que nos permiten **crear** y **ejecutar** macros, pero la mayoría son de pago o no son muy completos. **MacroMaker** es un gestor de macros, gratuito, completo y con un montón de características interesantes... Tiene una opción que nos permite grabar macros y luego ejecutarlas con una combinación de teclas.

Os voy a explicar brevemente como grabar una macro y reproducirla.


- **Instalamos** MacroMaker (la descarga al fondo del post).
- Una vez lo ejecutamos nos aparecerá minimizado en la barra de tareas, al lado del reloj.



- Lo abrimos y nos vamos al menú de la derecha donde pone "Recordings". Pulsamos en "Add".



- En la ventana que nos aparece ponemos el nombre que le queramos dar a la macro en "**Recording Name**". Seleccionamos el tipo de macro (Ratón+Teclado, Ratón o Teclado) y en la lista de la izquierda la ventana en la que queremos grabar. Le damos a "Record" y ejecutamos la secuencia que posteriormente reproducirá la macro. Una vez hemos terminado, pulsamos "Ctrl+Pausa inter". Nos volverá a salir este menú. Ahora hacemos click en "Save" y se nos la guardará con el nombre que hemos puesto.
- Para reproducirla, tenemos que asignar la secuencia grabada a una macro, y asociarla a una combinación de teclas. En la ventana principal de MacroMaker, en el menú de la izquierda (**Macros**) pinchamos en "Add". Nos saldrá la siguiente ventana.



- De nuevo en "Macro name" ponemos el nombre que queremos darle a la macro. Justo debajo donde pone "Trigger" en el cuadro de texto que pone "Ninguno", hacemos click con el ratón y pulsamos la combinación de teclas que queremos usar para lanzar la macro. Ya solo nos queda adjuntar la grabación anterior.
- En la izquierda, bajo "Macro commands" hay una opción que se llama "PLAYBACK RECORDING". Al hacer doble click nos aparecen las grabaciones de macro que hemos hecho. Seleccionamos la que queremos, (podemos aumentar o reducir la velocidad de reproducción), "OK", "Save" y listo.
- Ya solo tenemos que pulsar la combinación de teclas que hemos puesto y se ejecutará todo el proceso.

Descargar [MacroMaker](#).